

Einrichtung eines E-Mail-Kontos unter Android mit der Gmail-App

Voraussetzung für die Einrichtung einer E-Mail-Adresse in der Gmail-App ist die Erstellung einer E-Mail-Adresse im Cloudpit.

Hilfe dazu erhalten Sie in diesem FAQ-Beitrag:

"Webhosting (neue Generation)" > "E-Mail" > "Wie erstelle ich eine E-Mail-Adresse?"

Sie sollten folgende Angaben für die Einrichtung bereithalten:

E-Mail-Adresse:


Benutzername:

Passwort:

Eingangsserver/Ausgangsserver:



Der Benutzername ist mit Ihrer E-Mail-Adresse gleichzusetzen. Das Passwort haben Sie sich bei der Erstellung der E-Mail-Adresse ausgedacht. Der Name von **Eingangsserver** und **Ausgangsserver** ist immer gleichlautend und zu finden in Ihrem Cloudpit, in der **"ÜBERSICHT"** unter **"WICHTIGE FUNKTIONEN UND TOOLS" > "E-Mail" > "E-Mail-Verbindungsdaten"**.

Erster Schritt



Starten Sie die Gmail-App, tippen oben links auf das Symbol mit den drei waagerechten Strichen und gehen in die **"Einstellungen"**. Tippen Sie auf **"Konto hinzufügen"** und dann auf **"Sonstige"**.

Zweiter Schritt



Geben Sie im Dialogfeld Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen auf "**WEITER**". Sofern Sie Ihre E-Mails mittels **IMAP** abrufen möchten, wählen Sie den Kontotyp "**IMAP**". Wenn Sie Ihre E-Mails mittels **POP3** abrufen möchten, wählen Sie den Kontotyp "**POP3**".

Hinweis: Es empfiehlt sich die Verwendung eines IMAP-Kontos, da Sie so alle E-Mails auf mehreren Endgeräten synchron abrufen können. Wählen Sie POP, sofern Sie nur von einem Gerät E-Mails abrufen, Ihr Postfach wird dabei immer geleert und die E-Mails liegen lokal in Ihrem E-Mail-Programm.

Dritter Schritt

Einstellungen des Eingangsservers

Nutzername
Ihre E-Mail-Adresse

Passwort
.....

Server
IhrServer.alfahosting-server.de

WEITER

Einstellungen des Ausgangsservers

Anmeldung erforderlich

Nutzername
Ihre E-Mail-Adresse



Passwort
.....

SMTP-Server
IhrServer.alfahosting-server.de

WEITER

Jetzt sind Sie die Einstellungen für den Eingangsserver und Ausgangsserver dran. Die Angaben für "**Eingangsserver**" und "**Ausgangsserver**" entnehmen Sie Ihrem Cloudpit, unter "**ÜBERSICHT**" > "**WICHTIGE FUNKTIONEN UND TOOLS**" > "**E-Mail**" > "**E-Mail-Verbindungsdaten**" > "**Server**" (dieser Server ist für den Eingang und Ausgang identisch). Der Nutzername ist mit Ihrer E-Mail-Adresse gleichzusetzen. Das Passwort haben Sie sich bei der Erstellung der E-Mail-Adresse ausgedacht. Bestätigen Sie die Angaben jeweils mit "**WEITER**".

Letzte Schritte



Wählen Sie nun die gewünschten Kontooptionen aus und klicken auf **"WEITER"**. Sofern gewünscht, ändern Sie den Kontonamen und den Namen, der in den gesendeten Mail-Nachrichten angezeigt werden soll und tippen auf **"WEITER"**. Das E-Mail-Konto wird nun hinzugefügt.